

Guida all'utilizzo della Lotteria degli Scontrini su Sia III

1 – Scaricare e installare la Patch di Sia III con data uguale o superiore al 08/02/2021

2 – Configurare le Tipologie per le Modalità d'Incasso. Se l'Azienda non utilizza Modalità d'Incasso oltre alle modalità predefinite, questo passaggio non è necessario. Altrimenti, nella sezione Tabelle -> Generali -> Modalità d'Incasso, definire una tipologia per TUTTE le Modalità d'Incasso fra le quattro disponibili (Contanti, Assegno, Carta di Credito e Bancomat). *

3 – In tutti i Terminali che lavoreranno con la Lotteria, abilitare il Parametro Terminale denominato "AbiLotteria". Scegliere inoltre la Tipologia di Misuratore Fiscale utilizzata dall'apposito Parametro Terminale. Sono ormai presenti solo due Tipologie: Ditron/Epson e RtsWPos1.

4 – A questo punto, alla Chiusura della Vendita, quando viene visualizzata la Maschera di Calcolo del Resto, sarà presente una nuova casella di testo in cui è possibile inserire il Codice Lotteria fornito dal cliente. **

5 – Se la Lotteria è abilitata, è possibile assegnare un Codice Lotteria ai Clienti dalla relativa Anagrafica. Così facendo, se il Cliente per il quale si sta chiudendo la Vendita ha un Codice Lotteria registrato, questo verrà suggerito nella casella di testo del calcolo del resto. Inoltre, se alla vendita non è stato assegnato ancora un cliente e verrà inserito un Codice Lotteria assegnato in precedenza ad un Cliente, questo verrà assegnato automaticamente alla vendita (in quanto il Codice Lotteria è Univoco).

* Se le Tipologie non sono assegnate per tutte le Modalità d'Incasso, l'Accesso alle maschere di Vendita verrà bloccato. Si noti inoltre che la gestione della Lotteria avviene nelle Maschere di Vendita al Banco Touch Screen, NON in quella Standard.

** Quando la Lotteria è abilitata, il calcolo del resto non si chiuderà automaticamente alla scelta della Modalità d'Incasso. E' necessario confermare cliccando su "OK". Ciò è stato reso necessario in modo da poter avvertire l'utente qualora inserisse un Codice Lotteria e scegliesse la Modalità d'Incasso "Contanti", per la quale la Lotteria degli Scontrini NON è prevista. A quel punto l'utente potrà scegliere di proseguire comunque con la chiusura della vendita e l'emissione dello scontrino, conscio del fatto che il Codice Lotteria verrà ignorato. Si noti inoltre che la casella in cui inserire il Codice Lotteria non si attiverà per le vendite inferiori a € 1.